



## Procedimentos para Atualizar o Sir.

1. Acesse [www.repsir.com.br](http://www.repsir.com.br)
2. Clique na opção Suporte.
3. Forneça seu usuário e senha de acesso ao site e pressione o botão Login.

Será então apresentada uma relação das versões disponíveis para download.

OBS: Caso tenha mais de uma versão a atualizar, faça cada uma isoladamente, por ordem de versão. Todas deveram ser processadas, a última versão não substitui as anteriores. É recomendado que se faça um backup sempre antes de atualizar.

4. Clique no botão visualizar correspondente a versão desejada.

Surgirá uma lista de arquivos para download.

OBS: O Download dos arquivos deverá ser realizado somente no servidor e o Sir deverá estar fechado em todas as maquinas.

Para o Download do arquivo .sql, recomenda-se que se clique no mesmo, com o botão direito do mouse e no menu suspenso escolha a opção salvar destino como. Isto porque o conteúdo do arquivo é texto e em alguns casos ao clicar ao invés de fazer o download é aberto no browser o conteúdo do arquivo.

Em cada versão existe um arquivo .doc (Word) explicando as implementações realizadas e mostrando em que pasta salvar cada arquivo.

Normalmente os arquivos .rtm (relatórios) salve na pasta c:\sir\relatorios\, os arquivos .sql (scripts) na pasta c:\sir\scripts\ e o Sir.exe (aplicativo) na pasta c:\sir\.

Em alguns casos será perguntado, se deseja substituir o arquivo, responda que sim.

5. Arquivos salvos em suas devidas pastas, minimize o site e abra o Sir (isto no servidor).

Surgirá uma tela avisando que o Sir possui atualizações a serem processadas. Pressione o botão atualizar e observe a ocorrência de erro durante o processamento, caso não seja apresentado erro o que normalmente acontece, ao ser aberto o sir já estará atualizado.

OBS: Para atualizar os terminais, depois de realizado todos os procedimentos anteriores, copie apenas o arquivo Sir.exe da pasta c:\sir\ do servidor, para a pasta c:\sir\ dos terminais.